

趣看视频云

如何利用无人机进行视频直播？

版本：1.0

2016.05



一、 无人机直播所需工具

大疆无人机、大疆无人机的 APP—DJI GO 、移动导播台



PS：移动导播台请参考：[使用说明](#)

二、 无人机推流设置说明

这里以大疆无人机的 APP—DJI GO 为例，通过 DJI GO 即可进行直播发布，省去了无线编码器硬件成本。同时通过移动导播台可以进行多路航拍，或航拍与其他信号源之间的直播信号切换输出。



方案架构图

1) 登录趣看视频云平台，创建活动直播，生成 rtmp 推流地址。

活动直播列表		活动详情
活动名	喜迎G20	
开始时间	2016-04-27 15:40:02	
结束时间	2016-04-27 15:55:11	
录像过期	2016-04-27 20:40:18	
累计观看流量	0GB	
统计	访问数:0,点赞数:0	
直播推流地址	rtmp://rtmp.quklive.com:1935/activity/9461742826964865	
直播观看hdl	http://hdl.quklive.com/broadcast/activity/9461742826964865.flv	
直播观看hls	http://hls2.quklive.com/broadcast/activity/9461742826964865/real.m3u8	
录像观看hls	http://recordcdn.quklive.com:80/broadcast/activity/9461742826964865/record.m3u8	
网页地址	http://cloud.quklive.com/cloud/a/9461742826964865	
网页iframe地址	http://cloud.quklive.com/cloud/a/embed/9461742826964865	

2) 在 DJI GO 中打开菜单中的 YouTube 直播，选择自定义模式



然后把直播推流地址按照以下示例填入，如下图所示：

[返回](#) [?](#) YouTube直播 第二步 → **完成**

视频流名称

w9462872278162916

主服务器网址

rtmp://rtmp-w.quklive.com/live/

第一步 → **Start**

RTMP Status: Init

Video FPS: 0.00

Video Bitrate: 0 kbps

Audio Bitrate: 0 kbps

如何获取直播推流地址，详情请参考:<http://www.quklive.com/home/page/help/cloud/use>

3) 网络拉流直播

在全媒体一体化导播台或采编录播一体机的输入通道右键菜单，选择打开视频文件，输入 rtmp 地址即可开始拉流直播

